

HOTMOCK Simulator ユーザーマニュアル

ver. 3.5

2026-8


目次

1. ソフトウェア概要	2
2. HOTMOCK Simulator の使用	3
3. お問い合わせ先	8

1. ソフトウェア概要

1.1 概要

HOTMOCK Simulator は HOTMOCK Builder で構築したシミュレーション（.hmbd）を実行することが出来るソフトウェアです。



1.2 必要システム



- Microsoft® Windows® 11
※ARM 版には対応していません。
- Microsoft® .NET Framework 4.8
- Microsoft® .NET Desktop Runtime 8.0

2.HOTMOCK Simulator の使用

HOTMOCK Builder でシミュレーション実行すると HOTMOCK Simulator が起動します。
HOTMOCK Builder をインストールしていない環境でシミュレーションを実行する場合は、
HOTMOCK Setting および、HOTMOCK Simulator をシミュレーションを実行する PC へインストールし、
HOTMOCK Simulator を直に起動して使用します。

2.1 シミュレーションの実行

- 1) HOTMOCK Simulator のライブラリフォルダ環境を HOTMOCK Builder と同じにします。
※HOTMOCK Builder.exe とライブラリフォルダとのディレクトリ関係と同じにします。
シミュレーションに使用する res フォルダ内容を HOTMOCK Simulator フォルダ内の res フォルダに複製します。




- 2) HOTMOCK Setting をシミュレーションモードにします。

- 3) 「HOTMOCK」フォルダ > 「HOTMOCK Simulator」フォルダにある、
「HOTMOCK Simulator.exe」で起動します。




HOTMOCK Setting 画面




シミュレーション待機中


4) [開く] ボタンで、シミュレーションをする .hmbd ファイルを選択します。



※セカンドディスプレイなどで表示させる場合は、ウィンドウを表示させたいディスプレイに移動します。



5) 起動画面で開始ボタンを押すか、5 秒経過すると自動的に開始します。




ソケット通信状態

・開始ボタン

※「通信なし」の表示される場合は、
HOTMOCK Setting の状態を確認して下さい。

- 1) シミュレーションモードになっているかどうか。
- 2) 停止中かどうか。停止中の場合は、再度開始して下さい。
- 3) 他にシミュレーション実行しているウィンドウはないかどうか。

HOTMOCK Setting 画面




シミュレーション実行中

※初回起動時に Windows による確認ダイアログが表示されます。
以下の手順で実行してください。

1) [詳細情報] をクリック



2) [実行] をクリック



2.2 フルスクリーン化する

- Ctrl + F

でフルスクリーン表示できます。

フルスクリーンを解除するには、[Esc] キーを押します。

2.3 シミュレーションの終了

- 1) [x] ボタンで HOTMOCK Simulator を終了します。

3. お問合せ先

本製品に関するサポート情報は下記ページに掲載しています。
サポート情報にない不明点等は下記お問合せフォームでご連絡下さい。

サポート情報

<https://www.hotmock.com/support>

お問合せフォーム

<https://www.hotmock.com/contact>